

Estudiante: Cuba Villanueva Javier Amilcar

MANUAL DE INTALACION

DE SQL SERVER



1. ELIGE TU VERSIÓN: ¿GRATIS O DE PAGA?

Antes de descargar, debes saber cuál te conviene según tu uso

Versiones Gratuitas (Ideales para usuarios individuales)

- Express: Es la versión gratuita para producción. Ideal para aplicaciones pequeñas o aprendizaje.
 - Límite: 10 GB de tamaño de base de datos y 1 GB de RAM.
- Developer: Es la mejor opción para programadores. Tiene todas las funciones de la versión más cara (Enterprise), pero no se puede usar para negocios reales (producción), solo para crear y probar apps.

Versiones de Paga (Para empresas)

- Standard: Para aplicaciones medianas. Tiene límites de memoria (hasta 128 GB) y núcleos de procesamiento.
- Enterprise: Sin límites. Incluye análisis de datos avanzado y alta disponibilidad

2. REQUISITOS PREVIOS DEL SISTEMA

Dependiendo de el sistema operativo que usted use ya sea Windows, macOS, Linux va a depender mucho de los requisitos pero en este manual solo usaremos los requisitos para Windows

Requisitos:

- Sistema Operativo: Windows 10 (versión 1607+) o Windows Server 2016+.
- Procesador: x64 a 1.4 GHz (recomendado 2.0 GHz o más).
- RAM: Mínimo 1 GB (Recomendado 4 GB para Standard).
- Espacio en Disco: Al menos 6 GB libres.



PROCESO DE INSALACION

El proceso se divide en dos partes: el Motor de la Base de Datos (el cerebro) y el SSMS (la interfaz visual). FASE 1:

05

Configuración del Motor (Paso Crítico):

- En la pestaña "Configuración del servidor", elige Modo Mixto (Autenticación de SQL Server y de Windows).
- Asigna una contraseña para el usuario sa (administrador del sistema). No la olvides.
- Haz clic en el botón "Agregar usuario actual" para que tu cuenta de Windows también tenga acceso.

01

Descarga:

Ve al sitio oficial de Microsoft SQL Server y elige Developer o Express.
Link: https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads#tabs-pill-bar-oca8e1_tab0

03

Selección de Características:

Si elegiste personalizada, asegúrate de marcar "Servicios de Motor de base de datos"

06

Finalizar:

Haz clic en "Instalar" y espera a que termine.

02

Tipo de Instalación:

Al abrir el instalador, elige "Básica" si solo quieres empezar rápido, o "Personalizada" si quieres elegir dónde guardar los datos

04

Configuración de la Instancia:

Deja marcada la opción "Instancia predeterminada" (normalmente llamada MSSQLSERVER).

FASE 2: INSTALACIÓN DE LA INTERFAZ (SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO)

SQL Server por sí solo no tiene ventanas; necesitas el SSMS para ver tus tablas.

- ✓ • AL FINALIZAR LA FASE 1, EL INSTALADOR TE MOSTRARÁ UN BOTÓN QUE DICE "INSTALAR SSMS". HAZ CLIC AHÍ (TE LLEVARÁ A UNA WEB DE DESCARGA).
- ✓ DESCARGA LA VERSIÓN MÁS RECIENTE (SSMS 21.X O 22.X SEGÚN LA FECHA ACTUAL).
- ✓ EJECUTA EL INSTALADOR, HAZ CLIC EN "INSTALL" Y REINICIA TU COMPUTADORA AL TERMINAR.



*Son personas activas en redes sociales, que **prefieren apoyar negocios auténticos** antes que grandes corporaciones.*

4. CÓMO CONECTARTE POR PRIMERA VEZ

Para conectarte por primera vez al SQL server realizamos los siguientes 4 pasos

1

Abre el programa SQL Server Management Studio.

2

En "Server name", escribe localhost o un punto . (esto significa "mi propia PC").

3

En "Authentication", elige Windows Authentication.

4

Dale a Connect. ¡Listo! Ya estás dentro de tu servidor.

Nota: Si prefieres trabajar en entornos más ligeros o multiplataforma (Mac/Linux), puedes usar Azure Data Studio, que es la alternativa moderna y minimalista de Microsoft al SSMS tradicional